

---

**Vzdialená zmena nastavení C-Monitor klienta**

[Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh](#)

**Vzdialená zmena nastavení C-Monitor klienta**

Úvodné nastavenia každého novo zaregistrovaného C-Monitor klienta sa preberajú z nastavenia zákazníka, pod ktorým sa zariadenie registruje. Nastavenie C-Monitor klienta v nastavení zákazníka môžete meniť v záložke technické nastavenia ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Strana 2 z 5

Obrázek: Zobrazenie počiatkových nastavení C-Monitor klienta po registrácii, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastavenia

V prvej časti *Technické nastavenia*, máte možnosť nastaviť *customer name* - meno zákazníka tento názov sa potom používa pri vyhľadávaní na CM portáli

Nachádza sa tu dátum platnosti licencie pre tohto zákazníka s možnosťou zapnúť automatické predlžovanie licencie - pokiaľ C-Monitor klient nemá platnú licenciu nevyhodnocujú sa na tomto PC žiadne parametre až kým sa licencia obnoví.

Zapnutím voľby *zadávania hesla pre prístup do konfigurácie C-Monitoru* bude možné meniť nastavenia C-Monitor klienta, editovať a pridávať pravidelné úlohy a watches až po zadaní hesla, ktoré si sem zadáte, odporúčame si sem vždy zadávať heslo pretože tak predídete neoprávneným zmenám nastavení zo strany používateľa PC.


Ďalšie nastavenia sú popísané v obrázku a slúžia predovšetkým na komunikáciu C-Monitor klienta s CM serverom, pri vytváraní zákazníka sa tieto nastavenia vytvárajú automaticky.

### Upozornenie

Pri zmene technických nastavení zákazníka sa zmeny premietnu len na ďalších novo zaregistrovaných C-Monitor klientoch. Nastavenie dovtedy zaregistrovaných C-Monitor klientov je možné meniť na dvoch miestach buď v časti *Admin zóna -> C-Monitor klient -> Nastavenia C-Monitor na PC* -> tu si môžete označiť aj viacero PC a editovať ich naraz kliknutím na tlačidlo editovať označené. Zmena nastavení C-Monitor klienta je zobrazená na nasledujúcom obrázku, políčka so šedým pozadím majú rovnaké nastavenie ako je nastavenie celého zákazníka.

Obrázek: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Nastavenia C-Monitor na PC


Druhá možnosť editovať nastavenie C-Monitor klienta je časť Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače -> tu si vyberiete konkrétny jeden PC a zvolíte možnosť editovať, následne sa presuniете do záložky *Nastavenie C-Monitora* na tomto mieste sa dá meniť nastavenie C-Monitor klienta vždy len pre jedno zariadenie nie je možné editovať viacero zariadení naraz.




Obrázek: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače

### Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh

Od verzie 2.6 sa po inštalácii C-Monitora na WIN7/2008 objaví automaticky C-Monitor ikonka v paneli úloh, pre staršie verzie je nutné túto voľbu zapnúť v nastavení. Toto nastavenie sa dá meniť v časti Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Nastavenia C-Monitor na PC ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



Obrázek: Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh



Date:  
18.2.2013


Obrázky:



[1]




[2]



[3]



[4]



[5]

## Odkazy

- [1] [https://customermonitor.cz/sites/default/files/nastavenie%20cmonitor%20klienta%20zakaznik\\_1.png](https://customermonitor.cz/sites/default/files/nastavenie%20cmonitor%20klienta%20zakaznik_1.png)
- [2] <https://customermonitor.cz/sites/default/files/cmonitr1.png>
- [3] <https://customermonitor.cz/sites/default/files/cmonitr2.png>
- [4] <https://customermonitor.cz/sites/default/files/cmonitr4.png>
- [5] <https://customermonitor.cz/sites/default/files/panel%20uloh.png>